

交易独立测试系统连通性测试（SSL VPN 接入）

操作手册

一、SSL VPN 接入方式


请参考附件一：SSL VPN 客户端安装使用指南，安装好 SSL VPN 的软件和参数设置，同时需要注意以下一些问题：


在机器中不要安装其它 VPN 的软件，它可能会干扰交易独立测试用 SSL VPN 的使用。

二、连通正确性验证测试

通过 VPN 连通后，首先执行命令“ping -t 10.90.1.41”，如果能 ping 通，说明连通性基本没有问题。接下来测试应用程序能否正常工作，利用小站双向通信机的测试模式来测试连通正常。我们提供一个测试连通性的专用席位供大家进行连通性测试，正式测试时需要改回交易独立测试系统申请表中的信息。操作如下：


运行小站双向通信程序（程序[下载](#)），小站的设置如图：






注：红色圈中的参数在正式测试时，需要根据反馈表中的值进行填写。

设置正确后，退出重进小站双向通信系统程序，出现证书选择画面时，选择确定。



在如下界面中“请输入系统密码”处输入“x5000”。正式测试时请输入反馈表中的小站密码。



如果正常，将出现下面类似界面(通信状态为绿色条)。



三、技术支持

如果在连通测试时有什么网络问题可以打 0755—25918235, 其它问题打 0755—25918221。

四、说明


VPN 接入用户名和密码仅供这次测试连通使用，以后需要使用我们提供的用户名和密码，否则无法登录。

附件一：

SSL VPN 客户端安装使用指南

一、安装步骤：


- 1、确定 Checkpoint VPN 客户端软件没有安装或启动；
- 2、启动 IE，在地址栏输入 <https://121.15.1.131:81> 后会出现如下画面：



选择继续浏览此网站（不推荐）；



选择确定；



选择总是允许该网站；



输入用户名和密码（用户：testuser 密码：testuser）；



- 3、当出现以上窗口（在 SSL VPN 使用过程中不要关闭），同时屏幕右下角出现  图标时，表示 SSL VPN 安装成功并启用。

二、使用步骤:

- 1、在可访问互联网并已安装 SSL VPN 客户端的电脑上，在 IE 地址栏中输入：<https://121.15.1.131:81>，激活 SSL VPN 功能
- 4、客户端认证通过后，会出现以下窗口（在 SSL VPN 使用过程中不要关闭），同时屏幕右下角出现  图标，表示 SSL VPN 成功启用。



系统运行部
2009 年 4 月 30 日